

【ネットワーク接続設定マニュアル】

学習システムと生徒採点システムの接続設定をご案内します。

■目次




1. ネットワークの設定
 - 《パソコンの OS が Windows 10、8、7、Vista の場合》……………1
 - 《パソコンの OS が Windows XP の場合》……………3
2. 学習システム用パソコン(親機)の設定
 - 《パソコンの OS が Windows 10、8、7、Vista の場合》……………4
 - 《パソコンの OS が Windows XP の場合》……………5
3. 生徒採点システム用パソコン(子機)の設定……………6
4. 接続の確認……………6





1. ネットワークの設定

【設定の対象となるパソコン：学習システム用パソコン(親機)、生徒採点システム用パソコン(子機)】

学習システム用パソコン(親機)と、生徒採点システム用パソコン(子機)のネットワーク設定を行います。接続の安定化を図るために、クロスケーブルによる1対1の接続の場合は、固定のIPアドレスを設定することをお勧めします。

以下、お使いのパソコンのOSごとに、IPアドレスの設定方法をご案内します。

<p>《パソコンの OS が Windows10、 8、 7、 Vista の場合》</p> <p>お使いの環境によっては、表示される画面が異なります。</p>	
<p>①スタートメニュー→「コントロールパネル」→「ネットワークの状態とタスクの表示」の順にクリックします。</p> <p>※ パソコンの OS が Windows 10 の場合、スタートメニューを右クリックし、「コントロールパネル」を選択してください。</p> <p>※ 「ネットワークの状態とタスクの表示」が表示されていない場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックしてください</p>	
<p>②「アダプターの設定の変更」をクリックします。</p>	
<p>③インターネット接続に使用する接続アイコン(「ローカルエリア接続」「イーサネット」等)を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。</p> <p>※ 接続の安定化のため Wi-Fi 等の無線接続アイコンは選択しないことをお勧めします。</p>	

<p>④プロパティ画面が表示されます。 「ネットワーク」タブをクリックします。</p> <p>⑤「この接続は次の項目を使用します」の一覧から、「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」ボタンをクリックします。</p>	
<p>⑥「インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」が表示されます。 「次の IP アドレスを使う」をクリックし、「IP アドレス」と「サブネット マスク」を入力します。</p> <p>[IP アドレス 入力例] 学習システム用パソコン(親機) : 10.10.10.1 生徒採点システム用パソコン(子機) : 10.10.10.2</p> <p>[サブネットマスク 入力例] 学習システム用パソコン(親機) : 255.255.255.0 生徒採点システム用パソコン(子機) : 255.255.255.0</p> <p>⑦「OK」ボタンをクリックします。</p>	
<p>⑧「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「ネットワークの状態とタスクの表示」の順にクリックします。 (「ネットワークの状態とタスクの表示」が表示されていない場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします)</p> <p>⑨「共有の詳細設定変更」をクリックしてください。</p> <p>⑩画面下部に、「パスワード保護共有」があります。 (「パスワード保護共有」が表示されない場合は、「ホームまたは社内(現在のプロファイル)」または「すべてのネットワーク」をクリックしてください。)</p> <p>⑪Windows ユーザーアカウントのパスワードを設定していない場合は、「パスワード保護の共有を無効にする」をクリックしてください。 Windows ユーザーアカウントのパスワードを設定している場合は、「パスワード保護の共有を有効にする」をクリックしてください。</p> <p>⑫「変更の保存」をクリックしてください。</p>	 

以上でネットワークの設定は完了です。

引き続き、4 ページの「2. 学習システム用パソコン(親機)の設定」へ進んでください。


《パソコンの OS が Windows XP の場合》

※お使いの環境によっては、表示される画面が異なります。


① 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。




② 「コントロールパネル」が表示されますので、「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」をクリックします。（「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、「ネットワーク接続」をクリックします）




③ インターネット接続に使用するアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。



④ プロパティの「ネットワーク」タブをクリックします。



⑤ 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から、「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」ボタンをクリックします。



⑥ 「インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」が表示されます。

「次の IP アドレスを使う」をクリックし、「IP アドレス」と「サブネット マスク」を入力します。

[IP アドレス 入力例]

学習システム用パソコン(親機) : 10.10.10.1

生徒採点システム用パソコン(子機) : 10.10.10.2

[サブネットマスク 入力例]

学習システム用パソコン(親機) : 255.255.255.0

生徒採点システム用パソコン(子機) : 255.255.255.0

⑦ 「OK」ボタンをクリックします。

以上でネットワークの設定は完了です。






引き続き、4 ページの「2. 学習システム用パソコン(親機)の設定」へ進んでください。

2. 学習システム用パソコン(親機)の設定

【設定の対象となるパソコン：学習システム用パソコン(親機)】

学習システム用パソコン(親機)で設定を行います。

以下、学習システム用パソコン(親機)の OS ごとに、設定方法をご案内します。

<p>《パソコンの OS が Windows 10、8、7、Vista の場合》</p> <p>■ご注意ください■</p> <p>共有設定をした際に「すべてのパブリックネットワークにネットワークの接続を有効にしますか」と表示された場合は、「いいえ」を選択してください。</p>	
<p>① 「コンピューター」から C ドライブを開きます。</p> <p>② C ドライブ内の「lsoft」フォルダを右クリックし、「共有」→「特定のユーザー」を選択します。</p> <p>※ 「共有」のメニューに、「特定のユーザー」がなく、「詳細な共有」とある場合は、後述の《詳細な共有の設定》をご覧ください。</p> <p>③ 「追加」ボタンの左の「▼」から「Everyone (この一覧のすべてのユーザー)」を選択し、「追加」をクリックします。</p>	
<p>④ リストに追加された「Everyone」の「アクセス許可のレベル (閲覧者)」をクリックし、表示されたリストから「共同所有者」または「読み取り/書き込み」を選択します。</p>	
<p>⑤ 「共有」をクリックします。</p> <p>※ 「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示された場合、「続行」をクリックします。</p> <p>⑥ ファイルの共有画面に「lsoft」フォルダが表示されます。「終了」をクリックして画面を閉じます。</p>	
<p>■共有設定の確認</p> <p>① 「lsoft」フォルダを右クリック→「プロパティ」をクリックしてください。</p> <p>② [共有] タブをクリックし、lsoft フォルダの下に「共有」と表示されていれば OK です。</p>	
<p>《詳細な共有の設定》</p>	
<p>① C ドライブ内の「lsoft」フォルダを右クリックし、「プロパティ」→「共有」のタブを選択します。</p> <p>② 「詳細な共有」ボタンをクリックします。</p> <p>③ 「このフォルダーを共有する」に「✓」を入れ、共有名を「lsoft」と入力します。</p> <p>④ 「アクセス許可」をクリックし、画面下の [フルコントロール] 欄で [許可] に「✓」を入れ、「適用」をクリックして「OK」をクリックします。</p>	

以上で学習システム用パソコン(親機)の設定は完了です。

引き続き、6 ページの「3. 生徒採点システム用パソコン(子機)の設定」へ進んでください。


《パソコンの OS が Windows XP Home Edition の場合》

■ご注意ください■

共有設定をした際に「すべてのパブリックネットワークにネットワークの接続を有効にしますか」と表示された場合は、「いいえ」を選択してください。


学習システム用パソコン(親機)で共有の設定を行います。

- ① 「マイコンピュータ」から C ドライブを開きます。
- ② C ドライブ内の「Isoft」フォルダを右クリックし、「共有とセキュリティ」を選択します。(右図)
- ③ 「共有」タブを選択し、「ネットワーク上でこのフォルダを共有にする」と「ネットワークユーザーによるファイルの更新を許可する」にチェックを入れて「OK」をクリックします。




《パソコンの OS が Windows XP Professional の場合》

- ① 「マイコンピュータ」から C ドライブを開きます。
- ② C ドライブ内の「Isoft」フォルダを右クリックし、プロパティをクリックします。
- ③ 「共有」タブをクリックし、「このフォルダを共有する」を選択します。



- ④ 「セキュリティ」タブをクリックし、「everyone」を選択します。
- ⑤ フルコントロールから書き込みまでの許可にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

※ 「Isoft」フォルダに手のマークがつけば完了です。



以上で学習システム用パソコン(親機)の設定は完了です。

引き続き、6 ページの「3. 生徒採点システム用パソコン(子機)の設定」へ進んでください。


3. 生徒採点システム用パソコン(子機)の設定

【設定の対象となるパソコン：生徒採点システム用パソコン(子機)】

<p>① 「生徒採点システム」のアイコンをダブルクリックして、「生徒採点システム」を起動してください。</p> <p>※ 「親機のデータベースが見つかりません」と表示される場合は、「OK」をクリックしてください。</p>	
<p>② 起動画面(右図)が表示されます。『Shift』キーを押しながら『S』キーを押すと、「システム設定」画面が起動します。</p>	
<p>③ 「システム設定」画面で『その他の設定』タブをクリックしてください。</p>	
<p>④ 接続先データベースに「¥¥学習システムパソコン(親機)の IP アドレス ¥¥soft¥etr7.mdb」と入力し、「このデータベースに接続する」をクリックしてください。</p> <p>※ IP アドレスにつきましては、本マニュアルの「1. ネットワークの設定」をご参照ください。[例] 10.10.10.1</p> <p>⑤ 「親機データベースの場所を確認しました」と表示されますので「OK」をクリックしてください。</p> <p>⑥ 『保存』ボタンをクリックします。「保存しますか?」と表示されますので「はい」をクリックしてください。</p> <p>⑦ 「保存が完了しました」と表示されますので「OK」をクリックし、「閉じる」をクリックしてください。</p>	

以上で生徒採点システム用パソコン(子機)の設定は完了です。

4. 接続の確認

<p>① 「学習システム(親機)」を起動し、任意の生徒を学習開始にします。任意の問題を選択して学習中の状態にします。</p> <p>② 「生徒採点システム(子機)」を起動し、①で学習中の生徒の生徒番号をキー入力して、生徒名が表示すれば接続は完了です。</p>	
---	---

■ご注意ください■

「生徒採点システム」を使用する際は、必ず先に「学習システム(親機)」を起動させておいてください。また、終了する際は必ず先に「生徒採点システム(子機)」を終了してから「学習システム(親機)」を終了してください。



イーサポート お気軽にお問い合わせください
(平日10:00~18:00)

tel. 050-3822-5800
fax. 0120-434-767
e-mail: info@e-tj.net http://e-tr.jp
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-15-22 S2ビル2F